

BeeLab 服务器系统安装

1. 从光驱或 U 盘启动

请将 BeeLab 系统光盘放入光驱或者将 BeeLab U 盘插到 USB2.0 口，一般现在电脑 USB 口分两种，蓝色的通常是 USB3.0 口（一般不支持用于系统安装引导），黑色的是 USB2.0。

请参考下表调出“启动菜单表”（Boot Menu）进入开机引导菜单（如下图所示）。操作方法：在按下开机键，或者“Reset”键后按如下“菜单键”

品牌	启动菜单键
联想	F12 或 F8 或 ESC
戴尔	F12 或 F8 或 ESC
惠普	F9 或 F12
华硕	F8
宏基	F12
方正	F12
清华同方	F12
技嘉	F12
其它	如果未知电脑品牌，您可以按如下顺序挨个试 F12, F8, F9, ESC, F10, F11

进入启动菜单后，请用键盘的方面键，“上”，“下”移动到第一个含有“BeeLab”关键字的菜单，（如果是光驱安装，请选光驱）敲“回车”即可进入如下第二步中的“安装启动界面”，如果不行，请再进入 Boot Menu 选择接下来的含有“BeeLab”关键字的菜单。



2. 安装引导启动后，界面如下



这里：请用键盘上下方向键来选择安装类型

第一项是只用未分配的硬盘空间安装 BeeLab 系统

第二项是重新安装 BeeLab 系统

第三项是进行手动分区后安装 BeeLab 系统

安装前，如果您的电脑有数据，请您务必做好数据备份。


如果您想保留原来的操作系统，只在新增加的硬盘或者未使用（分配）的硬盘空间上安装 BeeLab 系统，请您在第一项上敲回车，如果电脑有足够的空间安装 BeeLab 系统，整个安装过程会在几分钟后自动完成；

如果您之前安装过 BeeLab 系统，由于某些原因需要重装，请选第二项，请您务必先通过 BeeLab 客户端软件对服务器数据进行完全备份，重新安装过程会在几分钟后自动完成；


如果您的电脑原来有系统，需要在安装过程中手动删除一些（或全部）分区用于 BeeLab 系统安装，请选第三项，回车后请参照下面的操作进行分区管理操作，请您务必确认已经做好数据备份后。

3. （第三项）“Install BeeLab System with manual partition tool”


回车后，进入如下界面



请双击如上图显示的蓝色区域，进入如下（硬盘）分区工具界面。



如上图所示，请点击选择要用于安装的硬盘，然后勾选“**I would like to make additional space available**”，最后点左上角的“**Done**”按钮，弹出如下所示分区管理工具



如果您要删除原来的所有分区，请直接点右下的“Delete all”，如果只是要删除某个分区，请用鼠标选择分区后点左下的“Delete”，最后点左下的“Reclaim space”即可回到如下图所示界面，然后点“Begin Installation”，安装会在几分钟后自动完成。

